

# 多要素認証設定マニュアル

---

2022年11月16日

No1、2

- 事前準備（スマートフォンへの Authenticatorアプリのインストール）

No3、4

- 多要素認証設定

No5


- 多要素認証設定でのログイン

## ■ iphoneご利用の場合



1 「App Store」をタップ

2 「authenticator」と入力し、「search」ボタン押下



3 検索したアプリ一覧が表示されます。「Google Authenticator」「Microsoft Authenticator」のいずれかで『入手』ボタンを押下




4 正常にアプリがインストールされていることを確認




どちらかだけで可

### ■ androidご利用の場合




1 「Play ストア」をタップ


2 「authenticator」と入力し、  
虫眼鏡ボタン押下



3 検索したアプリ一覧が表示されます。  
「Google Authenticator」  
「Microsoft Authenticator」の  
いずれかで『入手』ボタンを押下



4 正常にアプリがインストールされて  
いることを確認



autoBank System  
Automobile search & estimation system for car-dealers

検索ログイン

**1** 業務ログイン

多要素認証設定はこちら  
パスワードを忘れた方はこちら

<<INFORMATION>>

NEW 【2022/08/10】 8月11日(木)~8月16日(火)オークネット 夏引  
8月11日(木)~8月16日(火)は四輪業務夏季休業となります。  
詳細につきましては、[こちら](#)よりご確認ください。

NEW 【2022/08/10】 オークネット書類・カスタマーグループ事務所

**1** 「業務ログイン」を選択

**2** AUCNET  
AutoBank

ログインID

パスワード

ログインして下さい

**2** ログインID、パスワードを設定し、「ログインして下さい」ボタンを押下

autoBank SYSTEM

ログアウト

業務メニュー

端末設定  
基本情報やさまざまな端末に関する項目を設定を行ないます。  
また、規約等もこちらより確認できます。

検索設定  
車両検索における表示方法や表示価格の設定を行ないます。

在庫登録  
オークネット在庫データベースに在庫車両を登録します。

見積システム設定  
見積書、注文書等を作成するにあたり、手数料や付属品などの項目の設定を行ないます。

顧客管理システム  
新規のお客様情報登録や既存のお客様情報の変更・抽出、管理などを行ないます。


車両品質評価書  
自社検査済み車両の評価書一括発行機能、出力済み評価書履歴の確認などを行ないます。

WEB商談申込み履歴  
WEB商談の申込み履歴を一覧で閲覧できます。

多要素認証設定  
二段階認証(ワンタイムパスワード)設定を行ないます。

多要素認証設定

**3** 「多要素認証設定」ボタンを押下



4 「上記を確認しました」にチェック

5 「多要素認証(ワンタイムパスワード)の設定」で『ON』を選択し『設定』を押下

💡【ご注意】

ここで「ON」の状態ですべての『設定』を押下してしまった場合、取消ができません  
多要素認証をしない場合は、一度設定完了の上  
ログイン後に再度『OFF』の設定をしてください

6 事前準備でインストールした「Authenticator」アプリを起動

7 「QRコードをスキャン」実施

8 表示される数字を「ワンタイムパスワードの入力」へ入力し『>』を押下

※次回ログイン時より、ワンタイムコードの入力が必要となります  
※設定を取りやめたい場合、  
5の「多要素認証(ワンタイムパスワード)の設定」より  
『OFF』で再設定をしてください



1 検索ログイン  
業務ログイン

多要素認証設定はこちら  
パスワードを忘れた方はこちら

2 AUCNET AutoBank  
ログインID  
パスワード  
ログインして下さい

3 Authenticator

4 アカウントの安全性向上  
スマートフォンに使用するワンタイムパスワードアプリのインストールを確認してください。  
ワンタイムコードの入力  
 このデバイスを30日間記録する

4 423 686

1 利用したいメニュー「検索ログイン」「業務ログイン」を選択

2 ログインID、パスワードを設定し、「ログインして下さい」ボタンを押下

3 事前準備でインストールした「Authenticator」アプリを起動

4 表示される数字を「ワンタイムコードの入力」へ入力し、『>』を押下

**Q. 多要素認証とはなんですか？**

A. 知識要素、所有要素、生体要素のうち、いずれか2つ以上の要素を使った認証です  
オートバンクシステムの場合「パスワード（知識要素）」に加え、「所有要素（スマートフォン）」を追加することで  
多要素（二要素）認証を実現しています

**Q. 多要素認証を外したい**

A. 「多要素認証設定」より、OFFを設定することでパスワード認証のみの設定となります

**Q. スマートフォンをなくした（Authenticatorが使えない）**

A. ヘルプデスク(03-3556-0845)にお問い合わせください。  
多要素認証設定を外した設定に変更し、ご連絡致します

**Q. スマートフォンを変更したい**

A. 各Authenticatorアプリの移行手順に従い操作をいただくことで可能です  
詳しくは各アプリのマニュアルをご参照ください

**Q. SMSやメール等他の多要素認証はできますか？**

A. Authenticator（ワンタイムパスワードアプリ）のみの設定となります